

www.flatbooster.com

THUNDERBIRD HANDBUCH

deutsche Auflage

Datum: 23.05.2015

Version: 1.0

Download: <http://flatbooster.com/support>

Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie Ihr Email Programm konfigurieren können, lesen Sie bitte das Kapitel Email im Kundenbereich Handbuch.

Die Benutzer und Servernamen auf den Screenshots sind nur Beispiele. Bitte verwenden Sie Ihre eigenen Email Zugangsdaten vom Kundenbereich unter:


”Hosting Verwaltung” - ”Email Manager” - ”Email Postfächer”.

1.1 Anleitung


Die aktuelle Thunderbird Version können Sie hier herunterladen:

<http://www.mozilla.org/de/thunderbird/>

Öffnen Sie nun Thunderbird auf Ihrem Computer.



Klicken Sie nun unter der Kategorie „Neues Konto erstellen“ auf den Button „E-Mail“.



Geben Sie Ihre Email Adresse ein und das Passwort von Ihrem Email Postfach.

Konto einrichten ✕

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, rex25.flatbooster.com, STARTTLS

Postausgang-Server: SMTP, rex25.flatbooster.com, STARTTLS

Benutzername: web12345p1

Konto einrichten ✕

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server:	IMAP <input type="text" value="rex25.flatbooster.com"/>	143 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgang-Server:	SMTP <input type="text" value="rex25.flatbooster.com"/>	587 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingang-Server: Postausgang-Server:

Im nächsten Schritt versucht Thunderbird die E-Mail Einstellungen automatisch zu erkennen. Klicken Sie auf "Manuell bearbeiten" und tragen Sie in den Feldern "Server-Adresse" Ihren Mailserver ein. Im Kundenbereich unter „Hosting Verwaltung“ – „Email Manager“ – „Email Postfächer“ steht Ihr Mailserver. Anschließend auf „Erweiterte Einstellungen“ um Anpassungen durchzuführen.

Im nächsten Schritt sehen Sie die Konto Einstellungen.

Konten-Einstellungen

Server-Einstellungen

Serverart: IMAP

Server: rex25.flatbooster.com Port: 993 Standard: 993

Benutzername: web12345p1

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben: Ordner auswählen...

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Erweitert...

Nachrichtenspeicher

Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren


Lokaler Ordner:

C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\wp6u4a20.d Ordner wählen...

Konten-Aktionen

OK Abbrechen

Tragen Sie im Feld "Server" Ihren Mailserver ein. Im Kundenbereich unter „Hosting Verwaltung“ – „Email Manager“ – „Email Postfächer“ steht Ihr Mailserver. Im Feld "Benutzername" tragen Sie den Namen von Ihrem Email Postfach ein. Im Feld "Verbindungssicherheit" wählen Sie SSL/TLS.



Klicken Sie anschließend auf Postausgang-Server (SMTP) und dann "Bearbeiten".

Die Beschreibung können Sie frei wählen. Als "Server" geben Sie Ihren SMTP Mailserver ein. Stellen Sie die Verbindungssicherheit auf SSL/TLS und mit Passwort Authentifizierung. Geben Sie Ihren Benutzernamen vom Email Postfach ein.

Nach der Änderung prüfen Sie Ihre SMTP Einstellungen.

Die E-Mail -Konfiguration ist nun abgeschlossen.